


WINONA

Design: Claudia Diesner



Schürzenrock



Das untere Schürzenteil sollte aus beidseitig zu verwendendem Stoff zugeschnitten werden.

Die Eingriffsteile der Schürze rechts auf rechts aufeinander stecken und entlang den Eingriffen steppen. Nahtzugabe zurückschneiden oder einknipsen, auf die rechte Stoffseite wenden und die Eingriffe knappkantig absteppen.




Das äußere Teil rechts auf rechts auf das untere Schürzenteil stecken und aufeinander steppen.




Nahtzugabe zurückschneiden und auf die rechte Seite wenden und absteppen.

Seitentasche




Taschenteile rechts auf rechts aufeinander stecken und rundherum steppen. Dabei mittig an der Oberkante eine Öffnung zum Wenden und ca. 2 cm mittig an der Unterkante offen lassen.



Nahtzugabe zurückschneiden, Ecken abschrägen, wenden und bügeln.

Senkrecht entlang der Mitte steppen, dabei ca. 1 cm von oben beginnen und 1 cm von unten aufhören. Zwei parallele Steppllinien in Gummibandbreite rechts und links steppen.



Zwei Gummibänder einziehen und nach Wunsch einkräuseln. Mit 2 Zickzackraupen die Enden sichern.


Hose



Alle Teile mit Nahtzugabe zuschneiden und rundherum versäubern.



An den rückwärtigen Hosenteilen die inneren Hosenteile steppen, die Nahtzugabe auf eine Seite bügeln und schmalkantig absteppen.



Die Quernähte der vorderen Hosenteile nähen, Nahtzugaben vom Mittelteil weg nach oben und unten klappen und absteppen.

Die Seiten des Mittelteiles einkräuseln.



Vordere Hosenteile entlang der Seitenkante auf die rückwärtigen Hosenteile stecken, dabei entsprechend der Passzeichen einkräuseln.



Seitennähte steppen, Nahtzugaben in die rückwärtigen Hosenteile klappen und knappkantig absteppen.



Nach Wunsch die Seitentasche aufstecken und doppelreihig fest steppen. Die Ecken mit kleinen Zickzackraupen sichern.



Innere Hosenbeinnähte nähen, dabei wieder auf die Passzeichen achten.

Hose säumen.



Hosenbeine rechts auf rechts ineinander stecken und die Schrittnaht in einem Zuge schließen.



Rockschürze auf der Nahtzugabe mit einer Naht fixieren.



Gummizugbund arbeiten.

FERTIG!